

Půlkolová sukně z panelu na šití

Návod je společný pro krátké i maxi panely.




POSTUP:

1. Sukni vystřihněte. Přehněte napůl přesně na sebe. Nakreslete oblouk pro vystřížení pasu. Vystřihněte se švovým přídkem.

Výpočet poloměru: **Obvod pasu OP / 3,14 = poloměr** (žlutá šipka)

OP pružné materiály: Rozměr naměřte v místě, kde chcete sukni nosit.

OP Silky: Naměřte přes nejširší část boků, aby přes ně šla sukně přetáhnout (= silky málo pruží).



2. Sukni složte lícem na líc a sešijte zadní šev.



3. Připravte náplet do pasu.

Výška obdélníku = 2x výška hotového pasu + 2cm přídavek.

Délka pasu z nápletu je cca o 20% kratší, než je obvod pasu. V místě, kde budete sukni nosit, si omotejte pruženku tak, aby neškrtila a zároveň aby sukně hezky držela. Délka naměřené gummy je stejná, jako bude délka nápletu.

3.1 Náplet složte lícem na líc a sešijte.

3.2 Sešitý náplet přehněte podélně napůl.

3.3 Srovnejte na sebe pečlivě kraje nápletu.



4. Sešijte pruženku a vložte ji do nápletu. Posuňte ji až k hornímu kraji nápletu.



5. Na nápletu a pasu sukně si naznačte čtvrtiny.



6. Našpendlete náplet do pasu. Naznačené čtvrtiny dejte na sebe. Šev nápletu je na švu sukně.



7. Náplet přišijte do pasu na overlocku nebo klikatým stehem. Při šití musíte náplet mezi našpendlenými čtvrtinami natahovat. Při šití dbejte na to, aby jste prošli všechny tři vrstvy.



8. Obnitkujte dolní kraj sukně, zahněte s prošijte v kraji.

Sukni můžete začístit i tak, že dolní kraj zahněte o 0,5cm a pak znovu o 1cm. Toho podehnutí není třeba obnitkovat, jen se prošije rovným stehem.



9. Aby se guma nepřetáčela, prošijte ji krátkým stehem na zadním švu, můžete prošívat také na bocích.
HOTOVO :-)

